Fiche nouveautés V14.0.1 REDY





Version REDY V14.0.1

SOMMAIRE

1	PREREQUIS	.3
2	CORRECTIONS	Л
Ζ		4
REDY	Modem 3G (PLUG702 et PLUG802)	4
REDY	Modem 4G (PLUG703 et PLUG803)	4
Horld	Horloge système	
Fuite	⁻ uite mémoire	
Périp	² ériphériques USB	
Sécur	Sécurité des mots de passes	
3	A LIRE AVANT D'EFFECTUER UNE MISE-A-JOUR	.5



Version REDY V14.0.1

1 PREREQUIS

Pour un fonctionnement optimal de la version REDY V14.0.1, il est nécessaire de mettre à jour l'OS en version minimale V2.4.1.

Il est important de respecter l'ordre de mise à jour de l'OS et de la version REDY soit :

- 1) Mise à jour de l'OS (ex : V2.4.1 (K7) ou V1.9.0 (K4))
- 2) Mise à jour de la version REDY (ex : 14.0.1)



2 CORRECTIONS

REDY Modem 3G (PLUG702 et PLUG802)

Le modem 3G ne répondait plus aux commandes Hayes (modem introuvable localement), un redémarrage de l'ULI REDY permettait de résoudre le problème. (Ticket 1711)

REDY Modem 4G (PLUG703 et PLUG803)

- Le modem 4G était inaccessible dans la liste déroulante d'une connexion, une solution temporaire consistait à créer un réseau modem 3G fictif. (Ticket 1977)
- La qualité de réception est désormais vérifiée avant émission de la part du REDY vers l'extérieure. Si le niveau de réception est inférieur à 20% mais supérieur ou égal à 12%, la connexion est tout de même autorisée si la qualité de réception est supérieure ou égale à 40%. (Ticket 1978)

Horloge système

La mise à l'heure de l'ULI REDY (Configuration/Système) ne fonctionnait qu'une seule fois. (Ticket 1985)

Fuite mémoire

Malgré la suppression d'un évènement, le fichier attaché à celui-ci n'était pas supprimé et générait une fuite mémoire. (Ticket 1986)

Périphériques USB

Amélioration de la fiabilité au branchement des périphériques USB. Il pouvait notamment exister des différences de comportement (périphérique non reconnu) entre une ULI de type K7 et K4.

Sécurité des mots de passes

Afin de répondre aux standards de sécurité, la fonction « Montrer/Cacher » présent dans chaque utilisateurs (Configuration/Utilisateurs) est désormais disponible uniquement à l'utilisateur connecté. Un Administrateur ne peut plus montrer les mots de passes des autres utilisateurs.



Version REDY V14.0.1

3 A LIRE AVANT D'EFFECTUER UNE MISE-A-JOUR



Ordre des mises à jour

Les mises à jours sur les ULI RDY doivent impérativement respecter l'ordre suivant :

- 1) Mise à jour de l'OS (.OSPCK si existant)
- 2) Mise à jour de l'application REDY (.K4PCK ou .K7PCK)

En effet, l'application ayant besoin d'éléments se trouvant dans l'OS pour démarrer, l'ULI REDY pourrait ne pas redémarrer correctement si cet ordre n'est pas respecté, dans de rare cas, un retour SAV du REDY pourrait être nécessaire.

- 1. Avant toute mise-à-jour, il est vivement conseillé de réaliser une sauvegarde du paramétrage <u>et des</u> <u>données</u> ainsi qu'un export du fichier de paramétrage (PRY ou BRY).
- 2. Une fois la mise-à-jour effectuée, il n'est plus possible de revenir à une version antérieure sans risque d'altérer le paramétrage présent dans le système. Après chaque mise-à-jour, il est conseillé d'effacer les images en cache du navigateur en réalisant la combinaison de touches « Ctrl + Shift + Suppr » et en configurant les paramètres de la façon suivante :

1



<u>ATTENTION</u>: Supprimer les « Cookies et données de site Web » entraine la suppression des applications RIA telles que Grapheur HTML5 et Agenda.



Google Chrome

Historique des téléchargements
 Cookies et autres données de site et de plug-in
 Images et fichiers en cache
 Mots de passe
 Données de saisie automatique
 Données d'application hébergée
 Licences de contenu

En savoir plus
2 Effacer les données de navigation Annuler
Les paramètres de contenu et les moteurs de recherche enregistrés ne sont pas effacés et peuvent donner des indications sur vos habitudes de navigation.

<u>ATTENTION</u> : Supprimer les « Cookies et autres données de site et de plug-in » ou « Données d'application hébergée » entraine la suppression des applications RIA telles que Grapheur HTML5 et Agenda.

Pour tout renseignement complémentaire, notre support technique se tient à votre disposition par e-mail à <u>hot-line@wit.fr</u> ou par téléphone au +33 (0)4 93 19 37 30.



×