

Fiche nouveautés

V1.3.0



NTS/001F • V1.0 • 04/2021



www.wit.fr

SOMMAIRE

1	CORRECTIONS	3
2	COMMENT METTRE A JOUR ?	4

1 CORRECTIONS

Inversion du sens des TOR


Lorsque le courant mesuré était très faible, le SQUID pouvait indiquer une détection de sens des TOR inversée. (Ticket 1620)

Communication ExtenBUS

Amélioration de la communication ExtenBUS, les symptômes pouvaient être :

- Dans les statistiques ExtenBUS, forte différence entre les trames émises (Tx) et celles reçues (Rx).
 - Déconnexions ponctuelles du SQUID.
 - Déconnexion permanente du SQUID demandant un redémarrage de celui-ci.
- (Ticket 1780)

2 COMMENT METTRE A JOUR ?


 Les droits Administrateurs ainsi que la version minimum V13.2.0 REDY sont requis pour cette mise à jour.

Etape 1 Se connecter à l'ULI REDY.

Etape 2 Si le REDY est connecté à Internet : Dans Configuration / Gestionnaire / Mise à jour ; cliquer sur le bouton **Contrôle des mises à jour disponibles** ; Télécharger la version SQUID dans le tableau des applications.

Etape 3 Si le REDY n'est pas connecté à Internet : télécharger la version SQUID depuis www.wit.fr espace Téléchargement puis charger la version sur le REDY dans Configuration / Gestionnaire / Fichiers.

Etape 4 Dans Paramétrage / Ressource / Ressource SQUID / Onglet identité ; Sélectionner la mise à jour puis cliquer sur Démarrer :



The screenshot shows the 'Paramètres de la ressource' window with the 'Identité' tab selected. The 'Mise à jour SQUID' dropdown menu is set to 'Squid401_120.K8APP' and the 'Démarrer' button is highlighted with an orange box. Other visible fields include 'Libellé' (Extension SQUID 9I), 'Classes' (Classe 0), 'Zone' (---), 'Type de reflet' (---), 'Wink' (checkbox), 'WID' (00011-14717), and 'Version' (0.0.0).

Etape 5 Lorsque le téléchargement est terminé, le SQUID redémarre puis indique sa nouvelle version dans l'onglet Identité de sa ressource.



Pour tout renseignement complémentaire, notre support technique se tient à votre disposition par e-mail à hot-line@wit.fr ou par téléphone au +33 (0)4 93 19 37 30.